


HIA Clermont-Tonnerre Brest Laboratoire de Biologie Médicale 	<u>Mode opératoire</u>	Code : PRA-MO-ASCITE Version n°06
	Mode opératoire de réalisation d'une ponction d'ascite	Date d'application : 05/06/2018 Page : 1 / 2

VERSION	COMMENTAIRE	DATE
02	mise à jour	07/11/2013
03	Révision annuelle	29/01/2015
04	Aucune modification	18/04/2016
05	Modification de l'antiseptique	16/05/2017
06	Aucune modification	05/06/2018

Rédaction	Vérification	Approbation	Validation
Date : 15/05/2018 Fonction : Responsable Qualité Visa électronique : BERNA	Date : 15/05/2018 Fonction : Biologiste Médical Visa électronique : SAPIN	Date : 22/05/2018 Fonction : Biologiste Responsable Visa électronique : VAILLANT	Date : 05/06/2018 Fonction : Responsable Documentaire Visa électronique : THIBAULT

Ponction d'ascite (Geste médical)

1. Matériel.

- Gants à usage unique stériles et non stériles.
- Surface propre recouverte d'un champ stérile pour le matériel, champ stérile troué.
- Compresses stériles.
- Antiseptique local type povidone iodée alcoolique.
- Aiguille munie d'un mandrin stérile à usage unique.
- Seringue stérile de 20 cm³, flacons hémoculture aéro et anaérobie
- Tubes stériles pour recueillir le prélèvement.
- Etiquettes d'identification patient AMADEUS (Nom de naissance, nom d'usage, prénom, date de naissance, n°IPP et sexe).
- Prescription médicale (AMADEUS), avec pochette de transport.
- Nécessaire à l'hygiène des mains.

2. Réalisation du soin.

- Vérifier la prescription médicale.
- Vérifier la date de péremption et l'intégrité du matériel.
- Prévenir le patient du soin, s'assurer de son identité (noms, prénom, date de naissance et sexe) en lui demandant de décliner son identité.
- Coucher le patient sur le côté droit. Surélever sa hanche droite avec un drap roulé et vérifier le niveau de la matité liquidienne.
- Effectuer un lavage antiseptique des mains par friction avec une solution hydro-alcoolique selon la procédure en vigueur.
- Mettre des gants non stériles.
- Désinfecter la peau, puis enlever les gants non stériles.
- Se laver les mains, mettre les gants stériles.
- Mettre le champ stérile troué selon l'emplacement du point de ponction (au milieu de la ligne unissant l'épine iliaque antéro-supérieure gauche à l'ombilic)
- Fixer l'aiguille à ponction sur la seringue. Piquer de façon perpendiculaire à la peau en enfonçant l'aiguille de 3 à 6 cm selon l'épaisseur de la paroi abdominale.
- Recueillir si possible 20 ml de liquide à répartir dans **3 tubes stériles** puis remplir les **flacons à hémoculture**.
- Identifier les prélèvements après avoir vérifié la concordance des étiquettes et de l'identité du patient.
- Préciser sur les bons d'analyses la nature des examens demandés. Pour les demandes de bactériologie préciser la notion de traitement antibiotique éventuel en cours et adresser le prélèvement au laboratoire.